



# Руководство пользователя

**Тема:**

**«Настройка сети интернет Wireless@teacher»**



## Оглавление

1. Подключение на устройствах с *Windows 10*
2. Настройка прокси-сервера
3. Подключение на устройствах с *Windows 7*
4. Подключение на устройствах с *Android*

Поддержка пользователей




## Введение

Для обеспечения безопасного доступа в сеть Интернет необходимо подключиться к Wi-Fi-сети Wireless@teacher. С 15 сентября 2020 года сеть Wireless@School перестанет функционировать.

### 1. Подключение на устройствах с *Windows 10*


Для подключения к сети на устройствах с Windows 10 необходимо:

- включить Wi-Fi на Вашем устройстве;
- выбрать сеть wireless@teacher;
- нажать кнопку подключиться;






- ввести edu\логин от сайта [edu.tatar.ru](http://edu.tatar.ru) ;
- ввести пароль от сайта [edu.tatar.ru](http://edu.tatar.ru) ;
- нажать кнопку ОК;






- нажать кнопку подключиться.




## 2. Настройка прокси-сервера

После успешной авторизации Интернет доступен только через прокси-сервер. Для этого необходимо применить сценарий <http://proxy.school.tatar.ru/wpad.dat>:

- правой кнопкой мыши щелкнуть по значку Wi-Fi-адаптера;
- выбрать «Параметры сети и Интернет»;



- выбрать настройки прокси-сервера;
- отключить автоматическое определение настроек;
- включить использование сценариев настройки;
- указать адрес сценария <http://proxy.school.tatar.ru/wpad.dat>;
- нажать кнопку сохранить.



## Прокси-сервер

### Автоматическая настройка прокси-сервера

Использование прокси-сервера для подключений к Ethernet или сетям Wi-Fi. Эти параметры не применяются для VPN-подключений.

Определять параметры автоматически

Откл. **4**

Использовать сценарий настройки

Вкл. **5**

Адрес сценария

<http://proxy.school.tatar.ru/wpad.dat>

**6**

Сохранить

## Настройка прокси вручную

Использование прокси-сервера для подключений к Ethernet или сетям Wi-Fi. Эти параметры не применяются для VPN-подключений.




### 3. Подключение на устройствах с Windows 7


Для устройств на Windows 7 действия аналогичны:

Необходимо:


- выбрать сеть:




- вести edu\логин и пароль от сайта edu.tatar.ru:



- на возможный запрос о сведениях безопасности нажать подключиться:



- для настройки прокси необходимо нажать правой кнопкой по значку Wi-Fi и далее:






## 4. Подключение на устройствах с *Android*


Для Android-устройств действия аналогичны:

Необходимо:

- подключиться к сети:




- ввести edu\логин и пароль от сайта edu.tatar.ru:





- в настройках прокси необходимо установить «автоконфигурацию прокси» и прописать <http://proxy.school.tatar.ru/wpad.dat> :





## Поддержка пользователей

При возникновении вопросов по работе в [Государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан»](#) Вы можете воспользоваться руководствами для Пользователей, которые находятся в разделе «Рубрики».

Также Вы можете обратиться в службу технической поддержки Государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан»:

- используя автоматизированную систему обработки запросов, воспользовавшись функцией [«Техподдержка»](#);
- по телефону: 8 (843) 264-73-37.

Прием обращений осуществляется круглосуточно в течение 7 дней в неделю, а их обработка (анализ и подготовка ответа) – с 09:00 до 18:00 по рабочим дням (суббота, воскресенье — выходной).

Если у Вас возникают вопросы с выходом во внешний Интернет (нет выхода на [yandex.ru](http://yandex.ru), [mail.ru](http://mail.ru) и др.), а также не работают точки доступа wi-fi (точки доступа мигают разными цветами и т.п.), либо низкая скорость Интернета, то рекомендуем обратиться в службу технической поддержки ГИСТ по телефону (843) 231-77-00.